

动态域名软件 gnHost for Linux 安装说明

一、安装步骤如下：

1) 下载金万维 gnhostlinux 动态域名 Linux/Unix 下客户端软件

在 Linux 命令行输入：

```
wget http://res.gnway.com/download/res/gnhostlinuX.X.X.tgz
```

注意：其中 X.X.X 为版本号，比如下载 1.3.2 版本可以用：

```
wget http://res.gnway.com/download/res/gnhostlinux1.3.2.tgz
```

2) 解压软件

在 Linux 命令行输入：

```
tar zxvf gnhostlinux1.3.2.tgz
```

3) 运行安装程序

在 Linux 命令行输入：

```
./install.sh
```

4) 初始化配置文件

第一次启动的时候，要求输入用户名、密码，输入完成后，您的用户名/密码会保存在/etc/gnhostlinux.conf

中，方法如下：

在 Linux 命令行输入：

```
/etc/rc.d/rc3.d/S99gnhostlinuxd start
```

注意：运行 S99gnhostlinuxd 时候，前面的路径/etc/rc.d/rc3.d/要带上，下同。

到这一步，您已经成功安装了软件，您的机器每次启动时会自动运行软件。

二、下面是手工操作软件方法，一般情况下，您不必使用下面的操作

1)启动、停止软件方法

a)启动金万维动态域名 Linux/Unix 下客户端软件

在 Linux 命令行输入：

```
/etc/rc.d/rc3.d/S99gnhostlinuxd start
```

b)停此金万维动态域名 Linux/Unix 下客户端软件

在 Linux 命令行输入：

```
/etc/rc.d/rc3.d/S99gnhostlinuxd stop
```

c)重启金万维动态域名 Linux/Unix 下客户端软件

在 Linux 命令行输入：

```
/etc/rc.d/rc3.d/S99gnhostlinuxd restart
```

2)查看日志：

在 Linux 命令行输入：

```
cat /var/log/gnhostlinux.log
```

3)配置文件：

修改用户名/密码

```
vi /etc/gnhostlinux.conf
```

```
USERNAME=yourname
```

```
PASSWORD=passwd
```

#serverIP 是备份服务器的 IP，可以不用

```
serverIP=210.51.190.207
```

三、高级配置选项

如果要求某个域名(比如 xxx.domain.com)不在本机解析,可以在配置文件/etc/gnhostlinux.conf 中

加上如下选项:

```
xxx.domain.com = no
```

附注:如果您在使用过程中碰到如下情况,请按照相应方法做手工调整:

1)现象:IP 变化后更新不是很及时

解决方法:找到 ip-up 文件(一般在/etc/ppp/目录下),在文件倒数第二行(exit 0 前),增加一行:

```
/etc/rc.d/init.d/gnhostlinuxd restart
```